

Instalando Citrix Receiver en Linux

Escrito por cristiansasn

Jueves, 02 de Mayo de 2013 14:44 -

Las diferentes versiones de Citrix Receiver para distribuciones Linux pueden encontrar-se en el siguiente Link: <http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/receivers-by-platform/receiver-for-linux-121.html>

Para instalar y utilizar Citrix Receiver es necesario instalar previamente la biblioteca de OpenMotif : <http://www.opengroup.org/openmotif/>

En nuestro caso vamos a realizar la instalación del receiver en un Ubuntu Unity 12.0 dentro de un eeePC 1080HA.

Para este caso, vamos a instalar previamente las librerías necesarias.

Navegar a la dirección: <ftp://ftp.ics.com/openmotif/2.3/2.3.1/> versión necesaria para la instalación de Citrix Receiver. Disponéis de versiones específicas para Fedora, RH y/o SuSe. En nuestro caso, utilizaremos la versión de RH y utilizaremos Alien para la conversión del paquete a .DEB (para detalles sobre el uso de Alien, puedes revisar el siguiente Post dónde explicamos como utilizar-lo : <http://goo.gl/OwjEO>

Una vez descargado el RPM, realizamos la conversión con Alien:

```
# sudo alien -d openmotif-2.3.1-1.RHEL3.0.1386.rpm
```

Una vez convertido, realizamos la instalación del paquete .DEB recién creado.

```
# sudo dpkg -i openmotif-2.3.1-1_i386.deb
```

Instalando Citrix Receiver en Linux

Escrito por cristiansan
Jueves, 02 de Mayo de 2013 14:44 -

Finalizada la instalación, podemos proceder a descargar el correspondiente paquete Citrix Receiver para la distribución requerida. En nuestro caso, descargaremos el paquete correspondiente a Debian (.deb) y realizaremos la instalación tal y como se indico anteriormente.

```
# sudo dkpg -i icaclient-12.1.0_i386.deb
```

Realizamos el mismo procedimiento para el soporte de USB local.

```
# sudo dkpg -i ctxusb-2.2.0_i386.deb
```

Instalando Citrix Receiver en Linux

Escrito por cristiansasn

Jueves, 02 de Mayo de 2013 14:44 -

